



Gluegent Gate

HotProfile 連携オプションサービス仕様書



目次

はじめに	2
HotProfile連携オプション	3
概要	3
HotProfileの設定	3
Gluegent Gateの設定	6
証明書のダウンロード	7
HotProfileのシングルサインオン設定	8
認証・アクセス権限の設定	10
ユーザー管理	10
ユーザーの新規登録	10
ユーザー情報の更新	13
ユーザーの削除	14
組織管理	14
組織の新規登録	14
組織への所属	15
組織の削除	17
HotProfileへのログイン	17
HotProfileからのログアウト	17



はじめに

本書は、Gluegent GateにおけるHotProfile連携オプションのご利用方法について解説します。
本書は2020年10月1日時点の情報を元に作成しているため、実際の画面や仕様と異なる場合があります。
本書に記載のない情報等は下記URLにて随時公開しております
<https://support.gluegent.com/hc/ja/categories/201124422>

※HotProfile連携オプションはGluegent Gateのオプション機能として提供しております。ご利用いただくには別途お申込が必要となります。



HotProfile連携オプション

概要

HotProfile連携オプションは、株式会社ハンモックのクラウドサービス「HotProfile」へのログインをGluegent Gateを通して行うための機能であり、以下の機能を提供します。

- HotProfileへのログイン
- HotProfileに対するアクセス制御
- HotProfileのアカウント管理

HotProfileの設定

下記の URL にアクセスします。

<https://hammock.hotprofile.biz/>

顧客ID、ユーザーID、パスワードを入力し、管理者権限を持つユーザーでログインします。

画面右上のギアアイコンをクリックし「ユーザー管理」>「ユーザー管理」をクリックします。



Gluegent Gate HotProfile連携オプションサービ ス仕様書



任意の管理者権限を持つユーザーの「編集」をクリックします。

ユーザー管理 一覧

名前 メールアドレス 有効 無効

検索 条件クリア エクスポート 新規登録 SAML認証設定

上限数 10 件 有効数 2 件 総件数 2 件 表示件数 20 件

名前	ユーザーID	部署	役職	メールアドレス	電話	ステータス	
システム管理者						有効	編集
管理者 ユーザ						有効	編集

一括更新 一括削除

「外部サービス連携(API連携)」にて「有効」を選択し、画面下部の「登録」をクリックします。

ユーザー管理 編集

ユーザー情報

ユーザーID *

ステータス * 有効 無効

システム権限 *

チャット * 有効 無効

権限グループ *

一括エクスポート * 有効 無効

エクスポート * 有効 無効

エクスポート権限 (名刺管理一覧、リード管理一覧) * 全データ 所有データ

外部サービス連携 (API連携) 有効 無効

メール送信 * 有効 無効

保存後、一覧にて対象ユーザーの名前をクリックします。

名前	ユーザーID	部署
システム管理者		
管理者 ユーザ		

クリック

Gluegent Gate
HotProfile連携オプションサービス
仕様書



APIキーが発行されるので、テキストエディタ等に控えておきます。（Gluegent Gateの設定で使用します）

ユーザー情報	
ユーザーID	■■■■■
ステータス	有効
システム権限	管理者
チャット	無効
権限グループ	デフォルト
一括エクスポート	無効
エクスポート	有効
エクスポート権限 (名刺管理一覧、リード管理 一覧)	全データ
外部サービス連携 (API連携)	有効 APIキー 94979358-8a37-432b-8407-cd5082■■■■■
メール送信	無効
HotProfileアカウント	有効

コピー

APIキーの詳しい取得方法は下記をご参照ください。


<https://www.hammock.jp/user/hpr/technical/management/user/usermanagement/58.html>

Gluegent Gate HotProfile連携オプションサービ ス仕様書



Gluegent Gateの設定

Gluegent Gateの管理画面にアクセスし「シングルサインオン」→「クラウドサービス」の順にクリックします。



一覧から「HotProfile」の編集アイコンをクリックします。



各種設定項目を入力し、「保存」をクリックします。



Gluegent Gate
HotProfile連携オプションサービス
仕様書




シングルサインオンの設定	「有効」のチェックをONにします。
URL	以下のURLを入力します。 https://[顧客ID].[HotProfileURL] 例) https://000001.hammock.hotprofile.biz
ID同期	「有効」のチェックをONにします。チェックがOFFの場合、Gluegent Gateのユーザー情報がHotProfileに同期されません。
API Key	「APIキー」で控えたキー値を入力します。

証明書のダウンロード

Gluegent Gateの管理画面にて「システム」→「IdP証明書」をクリックします。



状態が「使用中」となっている証明書のダウンロードアイコンをクリックします。





HotProfileのシングルサインオン設定

下記の URL にアクセスします。

<https://hammock.hotprofile.biz/>

画面右上のギアアイコンをクリックし「ユーザー管理」>「ユーザー管理」をクリックします。



「SAML認証設定」をクリックします。



Gluegent Gate
HotProfile連携オプションサービス仕様書



「SAML認証」にて「有効」を選択します。必要事項を入力し、「登録」をクリックします。

Identity ProviderのSSOエンドポイントURL	https://auth.gluegent.net/saml/saml2/idp/SSOService.php?tenant=<テナントID> ※例えばGluegent GateのテナントIDがexample.comの場合は以下のURLとなります。 https://auth.gluegent.net/saml/saml2/idp/SSOService.php?tenant= example.com
Identity ProviderのSLOエンドポイントURL	https://auth.gluegnt.net/saml/saml2/idp/initSLO.php?RelayState=/saml/logout.php&logout=hotprofile 「ログアウト時にSAMLResponseを使用する」のチェックはオフ
Identity Providerが署名する公開鍵証明書	前項でダウンロードした証明書をアップロードします。

設定変更後、シングルサインオンでのログインとなります。



認証・アクセス権限の設定

認証・アクセス権限ルールを作成し、作成したユーザーがHotProfileにログインできるように設定してください。詳しくはスタートアップガイド・管理者マニュアルをご参照ください。

ユーザー管理

Gluegent Gateでユーザーを作成するか、既存ユーザーの許可するサービスのチェックをオンにするとGluegent Gate経由でHotProfileへログインが可能になります。

ユーザーの新規登録

Gluegent Gateの管理画面にて「ユーザ」をクリックし、「新規登録」をクリックします。



Gluegent Gate
HotProfile連携オプションサービス
仕様書



各項目を設定し、「登録」をクリックします。¹

ユーザ | 新規登録

ユーザ情報	
ユーザID ※	<input type="text"/> @ <input type="text"/>
社員番号	<input type="text"/>
氏名 ※	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
氏名 (かな)	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
別名	<input type="text"/>
メールアドレス ※	<input type="text"/>
メールエイリアス	<input type="text"/> <input type="button" value="追加"/>
組織	<input type="text" value="なし"/>
兼務組織	<input type="text" value="なし"/> <input type="button" value="追加"/>
地域	<input type="text" value="日本"/>
言語	<input type="text" value="日本語"/>
パスワード	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> サービスへの同期を無効にする
ユーザ状態	<input type="text" value="有効"/>
権限	<input type="text" value="なし"/> 管理対象の組織 <input type="text" value="全て"/> <input type="checkbox"/> 閲覧のみ <input type="checkbox"/> 特権ID付与
許可するサービス	<input type="checkbox"/> HotProfile
通知用メールアドレス	<input type="text"/>

※ は必須項目です。

¹各入力項目は契約状況により異なります。

Gluegent Gate
HotProfile連携オプションサービ
ス仕様書



ユーザID (必須)	Gluegent Gateのログイン画面で使用するIDです。
氏名 (必須)	従業員情報の名前に反映されます。
メールアドレス (必須)	従業員情報のメールアドレスを入力します。
パスワード (必須)	ログインのためのパスワードを入力します。HotProfileの仕様上、パスワードには英大文字・英小文字・数字・記号のうち、3種類以上を含まれている必要があります。システム>パスワードポリシー設定でそのように設定してください。
許可するサービス	「HotProfile」のチェックをONにします。

登録後、ログで正しHotProfileにユーザーが作成されたかを確認します。
「ログ」をクリックし、「一覧²」をクリックします。



ログファイルで「操作ログ」を選択し、「ログ検索」をクリックします。
その他の検索項目は必要に応じて設定します。



² 他メニューからの遷移の場合はクリック不要です。

Gluegent Gate HotProfile連携オプションサービ ス仕様書


Gluegent Gateへの追加ログとHotProfileへの追加ログが表示されます。「(HotProfile)」が付いているものがHotProfileへの追加ログです。

No.	日時	ユーザ	メッセージ
1	2019-04-24 17:26:26	glgadmin@	ユーザ hotprofile(HotProfile)を追加しました。(ユーザID: "hotprofile", 氏名: "山田 太郎", パスワード, メールアドレス: ", ユーザ状態: "1")
2	2019-04-24 17:26:23	glgadmin@	ユーザ hotprofile@ を追加しました。(ユーザ状態: "有効", パスワード, アドレス帳表示: "表示", メールアドレス: "suto@gluegent.com", 組織, ユーザID: "hotprofile@", ロール, サービス: "HotProfile", 名: "太郎", 言語: "日本語", 姓: "山田", 地域: "日本")

成功した処理は黒いテキスト、失敗した処理は赤いテキストで表示されます。

ユーザー情報の更新

ユーザー情報を変更する場合は、Gluegent Gateの管理画面にて「ユーザ」をクリックし、「一覧³」をクリックします。



対象ユーザーの編集アイコンをクリックします。

選択	No.	ユーザID	氏名	氏名 (かな)	ユーザ状態	ロックアウト	操作
<input type="checkbox"/>	1	GLGAdmin@	GLG 管理者		有効	-	
<input type="checkbox"/>	2	hotprofile@	山田 太郎		有効		クリック

削除 ファイル出力 表示件数 100 1 - 2 / 2

変更を行いたい項目を変更し、「更新」をクリックします。

³ 他メニューからの遷移の場合はクリック不要です。



ユーザーの削除

ユーザーの削除方法は通常の削除方法と同様です。

組織管理

Gluegent Gateで組織を作成するとHotProfileに部署が作成されます。

組織の新規登録

Gluegent Gateの管理画面にて「組織」をクリックし、「新規登録」をクリックします。



各項目を設定し、「登録」をクリックします。

組織情報	
上位組織	なし
組織名 ※	<input type="text"/>
説明	<input type="text"/>
最大ユーザ数	<input checked="" type="checkbox"/> 無制限 <input type="text"/>

※は必須項目です。

登録

Gluegent Gate HotProfile連携オプションサービ ス仕様書



上位組織	組織を階層化する場合は選択します。
組織名 (必須)	組織名に反映されます。
説明	Gluegent Gateでのみ使用します。
最大ユーザ数	Gluegent Gateでのみ使用します。

組織への所属

ユーザ情報を変更する場合は、Gluegent Gateの管理画面にて「ユーザ」をクリックし、「一覧」をクリックします。



対象ユーザーの編集アイコンをクリックします。

Gluegent Gate HotProfile連携オプションサービ ス仕様書

「組織」にて作成した組織を選択します。複数の部署に所属するユーザーの場合は、「兼務組織」にて別の組織を選択します。更に複数所属する場合は「追加」をクリックしてドロップダウンリストを増やしてください。「更新」をクリックして保存します。

ユーザ | 山田 太郎 |

ユーザ情報 | 連絡先情報 | プロファイル | グループ | 特権ID

ユーザ情報

ユーザID ※	hotprofile@	
社員番号		
氏名 ※	姓 山田	名 太郎
氏名 (かな)	姓	名
別名		
メールアドレス ※		
メールエイリアス	追加	
組織	組織a	選択
兼務組織	組織b	
	追加	
地域	日本	
言語	日本語	
パスワード	最終パスワード変更日時: 2019/04/24 17:32:08 <input type="checkbox"/> サービスへの同期を無効にする	
ユーザ状態	有効	
権限	なし	管理対象の組織 全て
	<input type="checkbox"/> 閲覧のみ <input type="checkbox"/> 特権ID付与	
許可するサービス	<input checked="" type="checkbox"/> HotProfile	
通知用メールアドレス		

※ は必須項目です。

クリック

更新 | パスワード初期化



組織の削除

組織の削除方法は通常の削除方法と同様です。組織を削除する前に組織からユーザーを削除してください。ユーザ詳細画面の「組織」「兼務組織」で他の組織または「なし」を選択してください。

HotProfileへのログイン

HotProfileへのログインは [https://\[顧客ID\].\[HotProfileURL\]](https://[顧客ID].[HotProfileURL]) にアクセスしてください。

例) <https://000001.hammock.hotprofile.biz>

HotProfileからのログアウト

現在HotProfileからログアウトすると「Not Found」エラーとなります。この件については現在対応を検討中です。

Not Found

The requested URL /users/saml/idp_sign_out/ was not found on this server.



Gluegent Gate
HotProfile 連携オプションサービス仕様書

2020年10月1日
サイオステクノロジー株式会社

※本書に記載されている製品名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。
※本書の内容の無断転載および改変を禁止します。