



# Gluegent Gate

## 外部代理認証オプションサービス仕様書



## 目次

はじめに	2
外部代理認証オプションの概要	3
外部代理認証アプリケーションの使用方法	4
外部代理認証対象のアプリケーションの設定	4
認証・アクセス権限ルールの作成	4
ユーザーへのサービス使用許可（管理画面での変更）	4



## はじめに

本書は、Gluegent Gate における外部代理認証オプションのご利用方法について解説します。  
本書は2020年10月1日時点の情報を元に作成しているため、実際の画面や仕様と異なる場合があります。  
本書に記載のない情報等は下記URLにて随時公開しております

<https://support.gluegent.com/hc/ja/categories/201124422>

※外部代理認証オプションは Gluegent Gate のオプション機能として提供しております。ご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。



## 外部代理認証オプションの概要

外部代理認証オプションは、SAML認証に対応していない一般的なWebサービスへのログインを行うための機能であり、以下の機能を提供します。

- Webサービスへのログイン
- Webサービスに対するアクセス制御

また、この機能はサービスへのログインのみを対象とした機能であり、以下の機能は提供していません。

- Webサービスのアカウント管理
- Webサービスを起点とするシングルログアウト

**※本オプションは全てのサービスに対しての認証成功を保証するものではありません**



## 外部代理認証アプリケーションの使用方法

### 外部代理認証対象のアプリケーションの設定

外部代理認証を行うためにはWebサービス側からGluegent GateへPOSTする必要があります。

URL : [https://auth.gluegent.net/pub/exautologin.cgi?back=\[アクセス先URL\]%3Ftenant%3D\[テナントID\]](https://auth.gluegent.net/pub/exautologin.cgi?back=[アクセス先URL]%3Ftenant%3D[テナントID])

POST : username (ユーザID)、password (パスワード)

例

```
<html>
<head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>ログイン</title>
</head>
<body>
  <h1>ログイン</h1>
  <hr>
  <div align="center">
    <table border="0">
      <form method="post"
action="https://auth.gluegent.net/pub/exautologin.cgi?back=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fa%2Fsample.co
m%3Ftenant%3Dsample.com">
        <tr><th>ユーザID</th><td><input type="text" name="username"></td></tr>
        <tr><th>パスワード</th><td><input type="password" name="password"></td></tr>
        <tr><td colspan="2"><input type="submit" value="ログイン"></td></tr>
      </form>
    </table>
  </div>
</body>
</html>
```

※ここで入力するユーザID、パスワードはGluegent Gateのものを使用します。

### 認証・アクセス権限ルールの作成

外部代理認証を使用するためには認証・アクセス権限ルールにて外部代理認証が選択されたルールを作成する必要があります。

### ユーザーへのサービス使用許可（管理画面での変更）

外部代理認証を使用するためにユーザー情報へ設定する必要はありません。



Gluegent Gate  
外部代理認証オプションサービス仕様書

2020年10月1日  
サイオステクノロジー株式会社

※本書に記載されている製品名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。  
※本書の内容の無断転載および改変を禁止します。