



Gluegent Gate

PrimeDrive連携オプションサービス仕様書



目次

はじめに	2
PrimeDrive連携オプション	3
概要	3
Gluegent Gateの設定	3
証明書のダウンロード	5
PrimeDriveのシングルサインオン設定	6
ユーザー管理	7
ユーザーの新規登録	7
ユーザー情報の更新	9
許可するサービスのチェックについて	10
ユーザーの削除	10



はじめに

本書は、Gluegent GateにおけるPrimeDrive連携オプションのご利用方法について解説します。
本書は2020年10月1日時点の情報を元に作成しているため、実際の画面や仕様と異なる場合があります。
本書に記載のない情報等は下記URLにて随時公開しております
<https://support.gluegent.com/hc/ja/categories/201124422>

※PrimeDrive連携オプションはGluegent Gateのオプション機能として提供しております。ご利用いただくには別途お申込が必要となります。



PrimeDrive連携オプション

概要

PrimeDrive連携オプションは、PrimeDriveへのログインをGluegent Gateを通して行うための機能であり、以下の機能を提供します。

- PrimeDriveへのログイン
- PrimeDriveに対するアクセス制御
- PrimeDriveを起点とするシングルログアウト
- PrimeDriveのアカウント管理

Gluegent Gateの設定

Gluegent Gateの管理画面にアクセスし「シングルサインオン」→「クラウドサービス」の順にクリックします。一覧の「PrimeDrive」の編集アイコンをクリックします。

The screenshot shows the Gluegent Gate management interface. On the left is a navigation menu with items: ユーザ, 組織, プロファイル, ユーザグループ, セキュリティグループ, 連絡先, シングルサインオン (highlighted with a red box and 'クリック'), and クラウドサービス (highlighted with a red box and 'クリック'). The main content area is titled 'シングルサインオン | クラウドサービス' and contains a table of cloud services. The table has columns for '選択', 'No.', 'サービス名', and '操作'. One row is visible for 'PrimeDrive' with 'No.' 1. The '操作' column for 'PrimeDrive' contains an edit icon (a square with a pencil) which is highlighted with a red box and 'クリック'.

選択	No.	サービス名	操作
<input type="checkbox"/>	1	PrimeDrive	クリック

Gluegent Gate
PrimeDrive連携オプションサービス仕様書



各項目を設定し「保存」をクリックします。

シングルサインオン | Primedrive

Primedrive	
シングルサインオンの設定	<input type="checkbox"/> 有効
コーポレートID	<input type="text"/>
ID同期	<input type="checkbox"/> 有効
Primedrive 管理アカウント名	<input type="text"/>
管理アカウントのパスワード	<input type="text"/>
パスワード同期	<input type="text" value="なし"/> ▼
ユーザの削除	<input type="checkbox"/> 削除しない

●同期は毎時10,25,40,55分に開始されます。

保存

シングルサインオンの設定 (必須)	「有効」のチェックをオンにします。
コーポレートID (必須)	PrimeDriveのコーポレートIDを入力します。
ID同期	「有効」のチェックをオンにします。チェックがオフの場合、Gluegent Gateのユーザー情報がPrimeDriveに同期されません。
PrimeDrive 管理アカウント名	PrimeDriveの管理権限を持つユーザー名を入力します。
管理アカウントのパスワード	上記ユーザーのパスワードを入力します。
パスワード同期	ID同期時のPrimeDrive側のパスワードの設定ルールです。 <ul style="list-style-type: none"> ・なし：ユーザーの作成時にランダム値のパスワードが設定されます。パスワード変更時には何もしません。 ・シングルサインオンのパスワード：ユーザーの作成時・パスワード変更時にGluegent Gateと同じ値のパスワードが設定されます。 ・ランダムパスワード：ユーザーの作成時・パスワード変更時にランダム値のパスワードが設定されます。
ユーザの削除	Gluegent Gateからユーザーを削除した際、PrimeDriveのユーザーを削除する・しないを設定します。 通常は「削除しない」のチェックをオフにします。




証明書のダウンロード

Gluegent Gateの管理画面にて「システム」→「IdP証明書」をクリックします。



状態が「使用中」となっている証明書の「ダウンロード」をクリックします。





PrimeDriveのシングルサインオン設定

「コーポレートポリシー編集」をクリックします。



SAML認証の各項目を設定し「登録」をクリックします。



IdP SSOエンドポイントアドレス (必須)	「https://auth.gluegent.net/saml/saml2/idp/SSOService.php?tenant=<ご契約のテナントID>」を入力します。
IDプロバイダのログアウトURL (必須)	「https://auth.gluegent.net/sso/logout.cgi」を入力します。
IDプロバイダの証明書	「証明書のダウンロード」でダウンロードした証明書(pem)ファイルをアップロードします。

遷移した画面で「確定」をクリックします。



ユーザー管理

ユーザーの新規登録

Gluegent Gateでユーザーを作成すると、PrimeDriveにもユーザーが作成されます。
Gluegent Gateの管理画面にて「ユーザ」をクリックし、「新規登録」をクリックします。



各項目を設定し、「登録」をクリックします。

ユーザ情報	
ユーザID ※	<input type="text"/> @ <input type="text"/>
社員番号	<input type="text"/>
氏名 ※	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
氏名 (かな)	姓 <input type="text"/> 名 <input type="text"/>
別名	<input type="text"/>
メールアドレス ※	<input type="text"/> @ <input type="text"/>
メールエイリアス	<input type="text"/> @ <input type="text"/> <input type="button" value="エイリアスを追加"/>
地域	<input type="text" value="日本"/>
言語	<input type="text" value="日本語"/>
パスワード ※	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> サービスへの同期を無効にする
ユーザ状態	<input type="text" value="有効"/>
権限	<input type="text" value="なし"/> 管理対象の組織 <input type="text" value="全て"/>
許可するサービス	<input type="checkbox"/> G Suite <input type="checkbox"/> PrimeDrive

Gluegent Gate
**PrimeDrive連携オプションサービ
 ス仕様書**



サービスのログインID	PrimeDrive: <input type="text"/>
通知用メールアドレス	<input type="text"/>

※ は必須項目です。

ユーザID (必須)	ログイン時に使用するIDです。
許可するサービス	PrimeDriveにチェックします。
サービスのログインID	PrimeDriveに作成するユーザーのIDです。

登録後、正しくPrimeDriveにユーザーが作成されたかをログで確認します。
 「ログ」>「一覧」をクリックします。



ログファイルで「操作ログ」を選択し、「適用」をクリックします。
 その他の検索項目は必要に応じて設定します。

ログ | 一覧

検索フィルタ [フィルタ解除]

ログファイルが **操作ログ** **選択**

出力先が 管理コンソール

検索件数が 200

ユーザが を含む

結果が 全て

認証方式が 全て

サービスが 全て を含む

操作の種類 全て

対象データが を含む

開始時間が 2017 / 07 / 22 : :

終了時間が / / : :

クリック


Gluegent Gate PrimeDrive連携オプションサービ ス仕様書

No.	日時	ユーザ	メッセージ
1	2017-08-22 11:25:03	glgadmin@	ユーザ test0822@: PrimeDrive)を追加しました。(名(かな): "", ユーザID: "test0822", パスワード, 名: "0822", 言語: "日本語", 姓: "test", 姓(かな): "", メールアドレス: "test0822@")
2	2017-08-22 11:20:22	glgadmin@	ユーザ test0822@ を追加しました。(ユーザ状態: "有効", パスワード, アドレス帳表示: "表示", メールアドレス: "test0822@", ユーザID: "test0822@", ログインID(PrimeDrive): "test0822", ロール: "", サービス: "PrimeDrive", 言語: "日本語", 名: "0822", 姓: "test", 地域: "日本")

上段はPrimeDriveへの追加ログ、下段はGluegent Gateへの追加ログです。
成功した処理は黒いテキスト、失敗した処理は赤いテキストで表示されます。

ユーザー情報の更新

ユーザー情報を変更する場合は、Gluegent Gateの管理画面にて「ユーザ」>「一覧」をクリックします。



対象のユーザーの編集アイコンをクリックします。

ユーザ 一覧							
検索フィルタ [フィルタ解除]							
選択	No.	ユーザID	氏名	氏名(かな)	ユーザ状態	ロックアウト	操作
<input type="checkbox"/>	1	GLGAdmin@	管理者 admin		有効	-	 
<input type="checkbox"/>	2	kamiyacho@	神谷町 一郎		有効	-	 
<input type="checkbox"/>	3	test0822@	test 0822		有効		クリック  

Buttons: 削除 (Delete), ファイル出力 (Export)

表示件数: 100 | 1 - 3 / 3

登録された情報を変更後、「更新」をクリックします。



許可するサービスのチェックについて

許可するサービスの「PrimeDrive」のチェックをオフにすると、PrimeDriveのユーザーは削除されます。

ユーザ状態	<input type="button" value="有効"/>
権限	<input type="button" value="なし"/> 管理対象の組織 <input type="button" value="全て"/>
許可するサービス	<input type="checkbox"/> G Suite <input type="checkbox"/> PrimeDrive チェックをオフ
サービスのログインID	PrimeDrive: test0322
通知用メールアドレス	<input type="text"/>

※ は必須項目です。

クリック

ただし、シングルサインオンのPrimeDriveにて「ユーザの論理削除」のチェックがオンの場合、PrimeDriveのユーザーは削除されません。

有効にするには「PrimeDrive」のチェックをオンにしてください。

ユーザ状態	<input type="button" value="有効"/>
権限	<input type="button" value="なし"/> 管理対象の組織 <input type="button" value="全て"/>
許可するサービス	<input type="checkbox"/> G Suite <input checked="" type="checkbox"/> PrimeDrive チェックをオン
サービスのログインID	PrimeDrive: test0322
通知用メールアドレス	<input type="text"/>

※ は必須項目です。

クリック

PrimeDriveのユーザーが存在しない場合は、作成されます。存在する場合は、そのユーザーと結びつきます。

ユーザーの削除

ユーザーの削除方法は通常の削除方法と同様です。

シングルサインオンのPrimeDriveにて「ユーザの論理削除」のチェックがオンの場合、PrimeDriveのユーザーは削除されません。オフの場合は削除されます。



Gluegent Gate
PrimeDrive連携オプションサービス仕様書

2020年10月1日
サイオステクノロジー株式会社

※本書に記載されている製品名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。
※本書の内容の無断転載および改変を禁止します。