



Gluegent Gate

ワンタイムパスワードを使った認証方法



目次

はじめに	2
Google Authenticatorのインストール	2
初期設定	2
ログイン	7
この手順で行った設定	9
認証ルール	9
アクセス権限ルール	9
パスワードポリシー設定	9



はじめに

本書は、ユーザによるワンタイムパスワードを使った認証方法について解説します。

前提として、Google Authenticatorを使用し、ユーザによるワンタイムパスワードの初期設定、初期化が行えるよう設定されている環境を例にしています。

本書は2020年10月1日時点の情報を元に作成しているため、実際の画面や仕様と異なる場合があります。

Google Authenticatorのインストール

Google社がiOS/iPadOS(App Store)ならびにAndroid(Playストア)で提供する、ワンタイムパスワードを生成・管理するスマートフォンアプリです。

認証を行うためにこのアプリをお手持ちのスマートフォンにインストールしてください。

初期設定

Gluegent Gateにログインする前に、ワンタイムパスワード認証を使ったログインの初期設定を行います。

サービスへのログインを試みます（ここでは、Gmailへのログインを試みています）。

（例）<https://mail.google.com/a/example.com>（example.comの部分はご契約のG Suiteのドメインに置き換えます）

ID、パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

入力

ユーザ名


パスワード

ログイン **クリック**

[パスワードを忘れた方はこちら](#)



ワンタイムパスワード入力画面に遷移しますので、「ワンタイムパスワード設定を初期化する方はこちらへ」をクリックします。



「Web OTP」の画面が初期表示されるので、「Google」をクリックします。





お手持ちのスマートフォンにインストールしたGoogle Authenticatorを起動します。「設定を開始」をタップします。¹



¹ 既に他の認証システムを利用している場合は「+」をタップします。




「バーコードをスキャン」をタップします。カメラが起動しますので、前述のQRコードを撮影します。





ワンタイムパスワードが表示されます。以降はこの数値をログイン画面に入力します。ワンタイムパスワードは一定時間毎に変更されます。



スマートフォン側でワンタイムパスワードが表示されたら、「登録」をクリックします。



パスワード入力画面に遷移します。スマートフォンに表示されたワンタイムパスワードを入力し、「確認」をクリックします。



ユーザー名

パスワード

入力

アプリケーションまたはメールに表示されたパスワードを入力してください。

クリック

確認 戻る

下記画面に遷移しますので、「ログアウト」をクリックします。

Gluegent Gate

ワンタイムパスワード認証の設定が完了しました。

クリック

ログアウト

ログイン

サービスへのログインを試みます（ここでは、Gmailへのログインを試みています）。

（例）<https://mail.google.com/a/example.com>（example.comの部分はご契約のG Suiteのドメインに置き換えます）

ID、パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

入力

ユーザー名

パスワード

ログイン

クリック

[パスワードを忘れた方はこちら](#)



ワンタイムパスワードの入力画面が表示されるので、お手元のスマートフォンのGoogle Authenticatorに表示されたワンタイムパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。ワンタイムパスワードは一定時間毎に変更されますので変更されないうちに入力、クリックしてください。





この手順で行った設定

認証ルール

認証方法で「ID/パスワード認証」を選択します。

アクセス権限ルール

要求される認証方式で「ワンタイムパスワード」を選択します。

パスワードポリシー設定

ワンタイムパスワード設定初期化で「ログイン画面にワンタイムパスワード初期化のリンクを表示する」のチェックをオンにします。



Gluegent Gate
ワンタイムパスワードを使った認証方法

2020年10月1日
サイオステクノロジー株式会社

※本書に記載されている製品名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。
※本書の内容の無断転載および改変を禁止します。